


Integração Contábil (WEB)

Introdução

Com a implementação de diversas RMs, foram feitas mudanças na rotina da Integração Contábil, além das mudanças feitas na consulta, foram implementadas novas funcionalidades, como a possibilidade de ser feita a **verificação de inconsistências na parametrização da composição do analítico da receita**, a **liberação a contabilidade**, um novo **parâmetro que deve ser ativado para separar a composição dos acréscimos**.


Novo menu e estrutura

O novo menu lateral agora apresenta uma aba para a Integração Contábil, nessa aba existem duas opções **Processar** e **Liberar**.



Processar

Na opção **Processar** foi mantido o layout anterior, mas a diferença é que ao clicar no botão Processar, é gerado uma prévia da receita, em vez de ser liberado para a Contabilidade automaticamente, como era feito anteriormente. A prévia pode ser feita na nova aba **Liberar**, que se encontra no menu lateral.



Liberar













Na nova tela, há uma tabela que contém as receitas que foram geradas para prévia, sendo possível identificá-las pela aba **Data Contábil**. Na coluna **Ações** há três botões; o primeiro é para o download do relatório, o segundo libera aquela receita para a Contabilidade, e o último exclui a prévia.

Integração Contábil Liberar

Início > Integração Contábil > Liberar


Liberação para a contabilidade

10 records Search:

Data Contábil	Valor	Ações
12/07/2024	R\$ 96.244,89	  
15/07/2024	R\$ 111.054,39	  
16/07/2024	R\$ 170.116,58	  
17/07/2024	R\$ 83.947,97	  

Parametrização da composição do analítico da receita

Na nova versão da tela da Ingração Contábil na Web, é verificado se há erros na parametrização após clicar no botão **Processar**.




Se houver algum erro, é exibida uma tabela como a mostrada a seguir, e para prosseguir com a geração, é necessário corrigir essas inconsistências.

CEBI Informática

Como é feita a busca de "inconsistências"

Em cada composição é necessário que tenha um dos seguintes tipos: **1 "Normal" + 1 "Dívida Ativa"** ou **1 "Ambos"**, se ela não apresentar esse padrão, são exibidos os **parâmetros atuais** e não os que devem ser adicionados, como era feito anteriormente pelo VB, essa correção deve ser feita caso a caso.

Exemplos



Integração com sistemas externos

Intertec

Para fazer a integração com a Intertec, é necessário primeiramente realizar algumas parametrizações no sistema. No módulo de **Administração** é preciso configurar os parâmetros `baixa.urlIntegracaoBaixa` com a URL `http://ws.presconinformatica.com.br/Prescon/ws/servicos/arrecadacao`, `baixa.utilizaEmpresaTerceiraIntegracao` com o valor **99**, `baixa.codigoAcessoIntegracaoBaixa` com o **token de acesso** e `baixa.tipoArquivoGeracaoIntegracao` com o valor **1**.

Integração Baixa

[baixa.urlIntegracaoBaixa](#)

URL utilizada para realizar a integração da baixa com a Embras.

<http://ws.presconinformatica.com.br/Prescon/ws/servicos/arrecadacao>

[baixa.codigoAcessoIntegracaoBaixa](#)

Código de acesso disponibilizado pela Embras para realizar a integração da baixa.

[baixa.usuarioExternoIntegracaoBaixa](#)

Usuário externo utilizado na integração da baixa.

[baixa.moduloExternoIntegracaoBaixa](#)

Módulo externo utilizado na integração.

Agua_Esgoto

[baixa.numeroPedidoIntegracao](#)

Número do último pedido de integração da baixa.

433

Integração Baixa

[baixa.utilizaEmpresaTerceiraIntegracao](#)

Indica se a integração utiliza empresa terceira, e se sim, qual empresa é utilizada: 0

- NaoUtilizaEmpresaTerceira, 1 - Smar, 2 - Diretriz, 3 - Giap, 99 - Outro

99

[baixa.tipoArquivoGeracaoIntegracao](#)

Indica o tipo de arquivo que será gerado pela integração: 0 - Json, 1 - XML, 2 - TXT

1

No módulo **Principal** é necessário configurar o **código da Rubrica** e o **código externo**. O código da Rubrica pode ser configurado na tela da Conta Analítico da Receita

Conta do Analítico da Receita [Editar Conta do Analítico da Receita](#)



[Início](#) > [Conta do Analítico da Receita](#) > [Editar Conta do Analítico da Receita](#)

Ações ▾

Editar Conta do Analítico da Receita

Tipo de conta	Sequência de grupo *	<input checked="" type="checkbox"/> Considera para integração do faturamento
<input type="text" value="Contábil"/>	<input type="text" value="1"/>	
Número da conta contábil	Descrição da conta contábil *	
<input type="text" value="1.1.2.1.00.0.0.00.00.00"/>	<input type="text" value="TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA"/>	
Código do Vínculo	Código da Rubrica	
<input type="text" value="Código do Vínculo"/>	<input type="text" value="123"/>	
<div>Excluir Cancelar Gravar</div>		

Já o código externo pode ser configurado na tela de Agentes Arrecadadores

Agente Arrecadador [Editar Agente Arrecadador](#)



[Início](#) > [Agente Arrecadador](#) > [Editar Agente Arrecadador](#)

Ações ▾

Editar Agente Arrecadador

Código	Descrição *		
<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="BANCO DO BRASIL"/>		
Opção débito automático *	Opção arquivo retorno *	Última remessa débito automático	Dia vencimento
<input type="text" value="Sim"/>	<input type="text" value="Sim"/>	<input type="text" value="712"/>	<input type="text" value="Dia vencimento"/>
Número do convênio	Conta compromisso	Prazo de recálculo de débito automático	
<input type="text" value="00669"/>	<input type="text" value="Conta compromisso"/>	<input type="text" value="Prazo de recálculo de débito automático"/>	
Versão layout remessa de débito automático	Agente de repasse	Código de API Externa	
<input type="text" value="Versão layout remessa de débito automático"/>	<input type="text" value="Agente de repasse"/>	<input type="text" value="34"/>	

Revisão #8

Criado 27 agosto 2024 19:19:08 por Guilherme Arnaldo dos Santos Basilio

Atualizado 30 junho 2025 12:21:41 por Lucas Almeida